

LÜHIJUHEND VÄRSKELT KÜLMUTATUD PLASMA (VKP), OCTAPLASI, KRÜOPRETSIPITAADI JA TROMBOTSÜÜTIDE KONTSENTRAADI (TRK) ÜLEKANDE TEOSTAMISEKS

1. Patsiendi verekaardi VKL-225 vormistamine

- Täida kliiniku, osakonna ja patsiendi andmed verekaardil (sh diagnoos, anamnees).
- Mine patsiendi juurde, identifitseeri patsient küsides temalt ta ees- ja perekonnanime ning sünniaega, seejärel kontrolli andmeid identifitseerimispaelt (ID-paelt). Teadvusetul patsiendil kontrolli andmeid identifitseerimispaelt (ID-paelt), võrdle andmeid verekaardiga.
- Võta patsiendilt vereproov vähemalt 3 ml EDTA katsutisse (lilla korgiga), markeeri katsuti patsiendi juurest lahkumata eHL-ist prinditava patsiendi isikuandmetega kleepribaga, selle puudumisel kirjuta katsutile patsiendi nimi ja isikukood.
- Täida read jaotusel „Patsiendi identifitseeris ja vere võttis“.
- Registreeri katsuti eHL-is ja vormista elektroonne tellimus „ABO ja RhD, erütrotsütaarse antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga“.
- Saada katsuti koos verekaardiga verekeskusesse veregrupi määramiseks (kinnitav analüüs).

2. VKP, Octaplasti, krüopretsipitaadi ja TRK tellimine

- Võta täidetud verekaart ja täida vormil VKL-226 „Veretoote tellimine“ patsiendi, tellitava veretoote ja veretoote tellija andmed.
- Saada vormid „Verekaart“, „Veretoote tellimine“ verekeskusesse.

3. Vahetud ülekande-eelsed toimingud

- Peale verekomponendi saabumist osakonda kontrolli selle vastavust saatelehele, tellimuslehele ja patsiendi verekaardile, hinda verekomponenti visuaalselt ja kontrolli aegumise kuupäeva.
- TRK puhul kontrolli kleebiga patsiendi nimega verekomponendi tagaküljel.
- Identifitseeri patsient, võrdle andmeid.
- Täida „Transfusiooniprotokoll“ (vormi VKL-226 „Veretoote tellimine“ pöördel).
- Rebi verekomponendi etiketi alumine osa ja kleebi transfusiooni protokoll. Palu arstil hinnata ülekantava verekomponendi vastavust dokumentatsioonile.
- Arst kirjutab etiketile oma nime ja allkirja.
- Märki etiketile ülekande alguse kellaeg.

4. Ülekandeaegne jälgimine

- Enne ülekande algust mõõda patsiendil kehatemperatuur ja vererõhk.
- VKP ja Octaplasti puhul tuleb ülekande alustada 30 minuti jooksul peale ülessulamist ja peab olema lõpetatud 4 h jooksul. Parima hemostaatilise efekti saamiseks kantakse plasma üle 20 minutiga.
- Kui üles sulatatud VKP doose ei kasutata ära, tuleb need 30 minuti jooksul pärast sulatamist panna külmikusse temperatuurile +2° kuni +6°C. Doosidele tuleb märkida sulatusaeg. Doose tohib ülekandeks kasutada kuni 24 tundi pärast esialgset sulatamist.

Tähis	TKL-180
Viide	PKL-150
Versioon	06

- Kui üles sulatatud Octaplasti doose ei kasutata ära, tuleb need 30 minuti jooksul pärast sulatamist panna külmikusse temperatuurile +2° kuni +6°C. Doosidele tuleb märkida sulatusaeg. Doose tohib ülekaneks kasutada pärast esialgset sulatamist 5 ööpäeva jooksul kui säilitatakse temperatuuril +2° kuni +6°C ja 8 tunni jooksul, kui säilitatakse temperatuuril +20° kuni +25°C.
 - Krüopretsipitaat tuleb pärast sulatamist viivitamatult joana üle kanda.
 - Trombotsüütide kontsentrati tuleb enne ülekanet õrna loksutamise abil segada. Ülekannet tuleb alustada kohe pärast TRK osakonda jõudmist ja see peab olema lõpetatud 60 minuti jooksul.
 - Jälgi iga doosi ülekanne algul 15 minutit pidevalt patsiendi üldseisundit.
 - Dokumenteeri iga tunni järel ja transfusiooni lõpul patsiendi kehatemperatuur ja vererõhk.
 - Dokumenteeri peale transfusiooni lõppemist kolme tunni jooksul iga tunni järel patsiendi kehatemperatuur ja vererõhk.
 - Ambulatoorsete vereülekannete korral teavitada patsienti kirjalikult võimalikest vereülekande kõrvaltoimetest ja anda kaasa kirjalikud soovitusel kõrvaltoimete korral tegutsemiseks
5. Dokumenteeri ülekanne patsiendi eHL päevikukandes, registreerides ülekantud dooside numbrid ja toote koodid. Vt JKL-243 „Verekomponentide ülekande registreerimine eHL-i päevikukandesse“.